




















Instrução de Processo		Setor	Validade
Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem		Modelo	
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p>	A) Higienizar as mãos imediatamente antes de higienizar a superfície que servirá de apoio, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).
2	Realizar paramentação	<p>A) </p> <p>B)  <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p> <p>C) </p> </p>	<p>A) Coloque máscara cirúrgica e óculos de proteção;</p> <p>◆ B) Higienizar as mãos conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel), imediatamente antes de calçar as luvas de procedimento</p> <p>C) Com as mãos secas calçar as luvas de procedimento. Segurar a luva pela borda, com os dedos para baixo, mantendo o polegar à frente.</p>

3	Esvaziar bolsa coletora	<p>A) </p> <p>B) </p> <p>C), D) e E) </p> <p></p> <p>F) </p> <p>G) </p>	<p>◆ B) Não acumular diurese em bolsa coletora acima de 2/3</p> <p>C) Posicionar o recipiente limpo e individual abaixo da válvula de drenagem da bolsa coletora.</p> <p>◆ D) Abrir a válvula de drenagem da bolsa coletora e esvaziar a bolsa coletora no recipiente limpo e individual.</p> <p>Obs: usar um recipiente / saco coletor para cada paciente.</p> <p>E) Evitar encostar a ponta da bolsa (válvula de drenagem) coletora no recipiente coletor.</p> <p>F) Recomenda-se fechar e proteger a ponta (válvula de drenagem) da bolsa coletora</p> <p>◆ G) Manter bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e no mínimo à 10 cm acima do nível do chão, mantendo o fluxo de urina livre.</p>
4	Desprezar a diurese	<p>A) </p> <p>A) e C) </p> <p></p>	<p>A) Desprezar o volume da diurese do recipiente em local apropriado.</p> <p>B) Se utilizar recipiente coletor graduado higienizar com água corrente na pia do expurgo do setor e protegê-lo.</p> <p>C) Se utilizar saco coletor de urina, desprezar imediatamente após o uso.</p>
5	Retirar Luva de procedimento	<p>A) </p> <p></p> <p>B) </p> <p></p>	<p>A) Segurar com a mão dominante a luva oposta pela palma da mão e puxar para frente;</p> <p>B) A seguir introduzir a outra mão por dentro da manga e puxar.</p>

6	Higienizar as mãos	 Água e sabão	 Álcool gel	A) Higienizar as mãos após término do procedimento (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).
---	--------------------	---	---	---

	Dicas de Segurança
	PONTOS CHAVE!!

